

Zugriff auf das Share


Fileserver:	Ennn.files.tuwien.ac.at
Freigabe (Share-Name):	Ennn bzw. Ennn.x
Domäne:	files
Benutzername von upTUpdate (vgl. Eigene Accounts)	username@intern bzw. intern\username

Die Verbindung mit dem Netzlaufwerk ist nur innerhalb der TU möglich. Von außerhalb kann natürlich mittels VPN zugegriffen werden.

- [Screenshots Windows 10](#)
- [Screenshots Windows 7](#)

Screenshots Windows 10

Im Windows Explorer wählen Sie bitte mittels rechter Maustaste --> "Netzlaufwerk verbinden" aus.



Beliebigen Laufwerksbuchstaben wählen, als Ordner \\Ennn.files.tuwien.ac.at\ gefolgt vom Sharenamen eingeben und "Fertigstellen".

Welcher Netzwerkordner soll zugeordnet werden?

Bestimmen Sie den Laufwerkbuchstaben für die Verbindung und den Ordner, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll:

Laufwerk:

Ordner:

Beispiel: \\Server\Freigabe

Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen

Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen

[Verbindung mit einer Website herstellen, auf der Sie Dokumente und Bilder speichern können](#)

Fertig stellen

Abbrechen

Validieren Sie sich in der Domäne "intern" mittels Ihrem eigenem upTUpdate Account.

Netzwerkanmeldeinformationen eingeben

Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, um eine Verbindung mit folgendem Netzwerk herzustellen:

Domäne: intern

Anmeldedaten speichern

OK


Abbrechen

Im Windows Explorer wird das verbundene Share nun angezeigt.




Screenshots Windows 7


Im Windows Explorer wählen Sie bitte mittels rechter Maustaste --> "Netzlaufwerk verbinden" aus.



Beliebigen Laufwerksbuchstaben wählen, als Ordner \\Ennn.files.tuwien.ac.at\ gefolgt vom Sharenamen eingeben und "Fertigstellen".



Validieren Sie sich in der Domäne "intern" mittels Ihrem eigenem upTUpdate Account.



Im Windows Explorer wird das verbundene Share nun angezeigt.

